COSMO Mobile Zugangseinstellungen

Für die Nutzung von Internet, WAP und MMS müssen im Mobiltelefon die entsprechenden Zugangseinstellungen für COSMO Mobile vorgenommen werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Internetzugang über GPRS/UMTS:
Einrichtung Verbindungsprofil/ Zugangspunkt „COSMO Internet“ mit folgenden Parametern. Das Profil „COSMO Internet“ muss im Webbrowser als gewünschte(r) Verbindung/Zugangspunkt eingestellt werden.

- Code für die „Einwahl“ (Zugangsnummer) über GPRS/UMTS: *99#
- Zugangspunkt/ APN: internet.ecotel.de
- Benutzername/ Passwort: nicht benötigt
- Startseite: beliebig
- Proxyserver/ -port: nicht benötigt

Internetzugang über WAP:
Einrichtung Verbindungsprofil/ Zugangspunkt „COSMO WAP“ mit folgenden Parametern. Das Profil „COSMO WAP“ muss im Webbrowser als gewünschte(r) Verbindung/ Zugangspunkt eingestellt werden.

- Zugangspunkt/ APN: wap.ecotel.de
- Benutzername/ Passwort: nicht benötigt
- Startseite: beliebig
- Proxyserver/ -port: 80.83.97.147 : 3128 (für WAP 2.0 Handsets)
- Proxyserver/ -port: 80.83.97.147 : 9201 (für Endgeräte mit WAP 1.x)

MMS Einstellungen:
Einrichtung Verbindungsprofil/ Zugangspunkt „COSMO MMS“ mit folgenden Parametern. Das Profil „COSMO MMS“ muss in den MMS-Einstellungen als gewünschte(r) Verbindung/Zugangspunkt eingestellt werden.

- Zugangspunkt/ APN: mms.ecotel.de
- Benutzername/Passwort: nicht benötigt
- Startseite: http://mms
- Proxyserver/ -port: 80.83.97.148 / 3128